

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

Jan. 2014



Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

Windows 7 Ultimate를 기준으로 만들어진 메뉴얼입니다.

- 다른 버전의 OS 설정시 설정화면이 다를수 있습니다.

방화벽이나 다른 공유설정에 따라 Scan 전송이 안될수 있습니다


- Windows 방화벽, V3, Norton, McAfee, 네이버 클리너 등 프로그램으로 인해 문제가 될 수 있습니다.
- 설정상태를 확인하거나 방화벽 프로그램은 삭제하고 진행하시는 것을 권장합니다.

기종에 따라 패널에서 설정하는 화면이 다를 수 있습니다.

- MP2553,3353 MPC3503,4503,5503 기준으로 만들어진 메뉴얼입니다.
- 화면이 다를 수 있으나 기본적으로 설정하는 메뉴는 흡사합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide


RICOH
imagine. change.



1. 윈도우에서 시작 – 제어판 –네트워크 및 공유센터를 클릭합니다.
2. 네트워크 설정이 홈이나 회사로 되어있는지 확인합니다. 홈이나 회사의 네트워크가 아닐 경우 선택합니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

RICOH
imagine. change.




3. 홈 또는 회사 네트워크로 설정합니다.
4. 네트워크 변경된것을 확인후 고급공유 설정 변경으로 들어갑니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide



- 고급공유설정 탭에서 다음 내용을 변경한 후 변경 내용 저장을 합니다.
 네트워크 검색 : 네트워크 검색 켜기
 파일 및 프린터 공유 : 파일 및 프린터 공유 켜기
 파일 공유 연결 : 40비트 또는 56비트 암호화를 사용하는 장치에 대해 파일 공유사용 암호로 보호된 공유 : 암호 보호 공유 끄기


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide



- 네트워크 및 공유센터에서 로컬 영역 연결을 클릭합니다.
- 로컬영역 연결상태 창에서 속성을 클릭하고 로컬영역 연결 속성창에서 Internet protocol version4(TCP/IP)를 선택후 속선을 클릭합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide


RICOH
imagine. change.



8. Internet protocol version4(TCP/IP)속성 창에서 고급을 클릭합니다..
9. 고급 TCP/IP 설정 창에서 WINS탭을 클릭한 후 NetBIOS over TCP/IP 사용을 선택합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide


RICOH
imagine. change.



10. 다시 제어판 홈에서 Windows 방화벽을 클릭합니다.
11. Windows 방화벽 설정 왼쪽 상단에 [Windows 방화벽을 통해 프로그램 또는 기능 허용]을 클릭합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

RICOH
imagine. change.



12. 아래쪽에 파일 및 프린터 공유를 체크합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

RICOH
imagine. change.




13. 내 컴퓨터 -> C: -> 새폴더 -> scan 폴더를 만듭니다.

14. Scan폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른후 공유대상 -> 특정사용자 를 클릭합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide


RICOH
imagine. change.



15. **Everyone** 계정을 입력하여 추가하여 주신후 사용권한 수준을 읽기/쓰기로 변경합니다.
16. 폴더가 공유되었습니다. 메시지 창이 나오면 완료를 클릭합니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide

RICOH
imagine. change.





17. 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 속성을 클릭합니다.
작업그룹과 컴퓨터 이름을 메모합니다.

Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide



18. 제어판으로 다시 들어가서 사용자 계정을 클릭합니다.
 Windows 로그인 계정을 메모합니다. (ex:jinhwan.kwak)
계정은 영문만 지원합니다. 한글로 설정되어 있을시 계정 이름 변경을 클릭하여 영문 계정으로 변경해주세요.
 암호가 있다면 사용자에게 암호를 받거나 메모합니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide




19. 패널 오른쪽에 User Tools/Counter 버튼을 누릅니다. 사용자 도구 메뉴에서 [주소록 관리] 버튼을 누르고 들어갑니다.

20. 주소록 관리 화면에서 [새 프로그램]버튼을 누릅니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide




21. 주소록 변경 화면에서 이름부분에 [변경]을 눌러 주소록 명을 입력합니다.



22. [폴더]탭을 누르고 경로에 [네트워크찾아보기]버튼을 누릅니다.




23. 메모해둔 작업그룹을 누릅니다.




24. 메모해둔 컴퓨터 이름을 누릅니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide




25. 컴퓨터 이름을 누르면 로그인창이 뜹니다.



26. 메모해둔 Windows 로그인 명을 입력한후 확인.




27. 메모해둔 Windows 로그인 암호 입력후 확인




28. 로그인후 scan 폴더를 선택한 후 확인을 누릅니다.


Windows 7 Scan to Folder (SMB) Setting Guide



29. [연결시험]버튼을 눌러 연결을 확인합니다.





30. 위와 같은 창이 뜨면 문제 없이 연결된겁니다.




31. 스캐너 기능에서 폴더를 선택한후 스캔을 받아봅니다.

32. Scan 폴더에 정상적으로 파일이 생성되면 정상적으로 스캔 설정이 완료된 것입니다.

스캐너 파일 유형 및 기본 설정 변경



1. 스캐너 화면에서 [스캔 설정]버튼과 [파일유형/이름전송]버튼을 눌러 기본 칼라 설정과 기본 파일 유형을 설정합니다.
2. 오른쪽 상단에 프로그램 버튼  을 눌러서 [기본값으로 등록]버튼을 누른뒤 [프로그램]버튼을 누르면 스캐너에서 설정해둔 설정값이 기본설정값으로 등록됩니다.